

# Conversion Verifier 사용자 매뉴얼

---

버전: v1.0 최종 업데이트: 2026-01-26 제작: WorksFree

---

## 목차

1. 프로그램 소개
  2. 설치 및 실행
  3. 사용자 등록
  4. 기본 사용법
  5. 크레딧 관리
  6. 고급 기능
  7. 문제 해결
- 

## 1. 프로그램 소개

### 1.1 Conversion Verifier란?

Conversion Verifier는 3D CAD 파일과 변환된 2D 도면(DWG/PDF) 간의 변환 상태를 검증하는 프로그램입니다. 변환 누락이나 미변환 파일을 자동으로 탐지하여 도면 관리의 완전성을 보장합니다.

### 1.2 주요 기능

-  3D-2D 변환 상태 자동 검증
-  변환 누락 파일 탐지
-  다양한 형식 지원 (SLDPRT, SLDASM, DWG, PDF)
-  검증 결과 리포트 생성
-  대용량 폴더 처리 지원
-  무료 사용 (크레딧 무제한)

### 1.3 시스템 요구사항

- 운영체제: Windows 10/11 (64bit)
  - 메모리: 4GB RAM 이상
  - 디스크 공간: 500MB 이상
-

---

## 2. 설치 및 실행

### 2.1 프로그램 다운로드

1. WorksFree 공식 웹사이트 또는 제공받은 링크에서 압축 파일 또는 설치 파일을 다운로드합니다.
2. 다운로드를 받으면 `conversion_verifier_vX.X.X_portable.zip` 형식의 파일이 저장됩니다.

### 2.2 압축 해제

1. 다운로드한 ZIP 파일을 원하는 위치에서 압축 해제합니다.
  - **권장 경로:** `C:\WorksFree\conversion_verifier` 또는 `D:\WorksFree\conversion_verifier`
  - **! 주의:** 경로에 다음 문자들을 사용하지 마세요
    - Windows 파일시스템 금지 문자: `* : ? " < > | / \`
    - 특수기호: `★ ◆ ➤ > ½ % ①` 등
    -  잘못된 예: `C:\Work★Free\cv`, `D:\Apps◆Verifier`
    -  올바른 예: `C:\WorksFree\conversion_verifier`, `D:\Apps\conversion_verifier`

2. 압축 해제 후 폴더 구조:

```
conversion_verifier_vX.X.X_portable/
├─ Conversion_Verifier.exe      # 실행 파일
├─ create_desktop_shortcut.bat  # 바로가기 생성 스크립트
├─ _internal/                  # 필수 라이브러리
└─ ...
```

### 2.3 바탕화면 바로가기 생성

1. 압축 해제한 폴더에서 `create_desktop_shortcut.bat` 파일을 **더블클릭**합니다.
  2. 바탕화면에 "Conversion Verifier" 아이콘이 생성됩니다.
  3. 바로가기 아이콘에 마우스를 올리면 **버전 정보**가 표시됩니다.
-

---

## 2.4 프로그램 실행

1. 바탕화면의 "Conversion Verifier" 아이콘을 더블클릭합니다.
2. 프로그램이 시작되면 다음과 같은 메인 화면이 나타납니다.

**i 참고:** 이 프로그램은 **무료**입니다. 사용자 등록 없이도 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

## 3. 사용자 등록

### 3.1 체험판 등록

**i 참고:** Conversion Verifier는 **무료 앱**으로 사용자 등록이 필수가 아닙니다. 등록 없이도 모든 기능을 무제한으로 사용할 수 있습니다.

등록을 원하시는 경우:

1. 메인 화면 하단의 "**등 록**" 버튼을 클릭합니다.
2. 등록 버튼을 클릭하면 등록 창이 나타납니다.
3. 등록을 위해 필요한 정보를 입력합니다.
  - **이름:** 사용자 이름 (선택 항목)
  - **연락처:** 전화번호 (선택 항목)
  - **이메일:** 유효한 이메일 주소 (선택 항목)
4. "**등록하기**" 버튼을 클릭합니다.
5. 등록이 완료되면 "**등 록**" 버튼은 "**설 정**" 버튼으로 변경됩니다.

### 3.2 체험판 크레딧

- Conversion Verifier는 **무료 앱**입니다.
  - 크레딧 제한이 없으며 무제한으로 사용 가능합니다.
  - 크레딧 표시: **무제한**
-

---

## 4. 기본 사용법

### 4.1 작업 폴더 선택

1. "**폴더 선택**" 버튼을 클릭합니다.
2. 검증할 3D CAD 파일과 2D 도면이 있는 폴더를 선택합니다.
3. 선택한 폴더 경로가 표시됩니다.

### 4.2 검증 실행

1. 폴더 선택 후 "**검증 실행**" 버튼이 활성화됩니다.
2. "**검증 실행**" 버튼을 클릭하면 검증 작업이 시작됩니다.
3. 프로그램이 자동으로 다음 작업을 수행합니다:
  - 3D CAD 파일 목록 수집 (.sldprt, .sldasm)
  - 2D 도면 파일 목록 수집 (.dwg, .pdf)
  - 파일명 기준 매칭 검사
  - 변환 누락 파일 탐지

### 4.3 진행 상황 확인

1. 진행률 바와 상태 메시지로 현재 작업 상황을 확인할 수 있습니다.
2. 처리된 파일 개수가 실시간으로 업데이트됩니다.

### 4.4 작업 완료

1. 모든 파일 검증이 완료되면 완료 메시지가 나타납니다.
2. 검증 결과가 요약되어 표시됩니다.

### 4.5 결과 확인

검증 완료 시 다음 정보가 표시됩니다:

- 총 3D 파일 수
  - 변환 완료 파일 수
  - 변환 누락 파일 수
  - 누락 파일 목록 (파일명)
-

---

## 5. 크레딧 관리

### 5.1 크레딧 확인

- Conversion Verifier는 **무료 앱**입니다.
- 메인 화면에 **무제한** 또는 **Free**로 표시됩니다.
- 크레딧 차감 없이 무제한 사용 가능합니다.

### 5.2 크레딧 부족 시

- 해당 없음 (무료 앱)
- 사용 제한이 없습니다.

### 5.3 크레딧 구매

- 해당 없음 (무료 앱)
- 크레딧 구매가 필요하지 않습니다.

### 5.4 크레딧 업데이트

- 해당 없음 (무료 앱)
  - 항상 무제한으로 사용 가능합니다.
-

---

## 6. 고급 기능

### 6.1 설정 화면

"**설 정**" 버튼을 클릭하면 설정 화면이 나타납니다.

설정 화면에서 다음 옵션을 변경할 수 있습니다:

| 항목       | 기본값              | 설명                    |
|----------|------------------|-----------------------|
| 3D 확장자   | .sldprt, .sldasm | 검사할 3D 파일 확장자         |
| 2D 확장자   | .dwg, .pdf       | 검사할 2D 파일 확장자         |
| 하위 폴더 포함 | ON               | 하위 폴더도 검사에 포함         |
| 최상위 고정   | OFF              | 앱 화면이 항상 위로 올라와 있게 설정 |

### 6.2 검증 규칙

검증 규칙을 설정할 수 있습니다:

- **파일명 매칭**: 파일명이 동일한 경우 매칭으로 판정
  - **확장자 무시**: 확장자를 제외한 파일명으로 매칭
  - **대소문자 무시**: 대소문자 구분 없이 매칭
-

---

## 7. 문제 해결

### 7.1 자주 묻는 질문 (FAQ)

**Q1. 변환이 완료된 파일인데 누락으로 표시돼요.**

**A1:** 다음 사항을 확인해주세요:

1. 파일명이 정확히 일치하는지 확인 (확장자 제외)
2. 대소문자가 다른 경우 설정에서 "대소문자 무시" 옵션 활성화
3. 2D 파일이 지정된 확장자(.dwg, .pdf)인지 확인

**Q2. 하위 폴더의 파일이 검사되지 않아요.**

**A2:** 설정에서 "하위 폴더 포함" 옵션을 확인해주세요:

1. 설정 화면으로 이동
2. "하위 폴더 포함" 옵션을 ON으로 변경
3. 검증 다시 실행

**Q3. 특정 확장자가 검사되지 않아요.**

**A3:** 설정에서 확장자 목록을 확인해주세요:

1. 설정 화면에서 3D/2D 확장자 목록 확인
2. 필요한 확장자 추가 (예: .step, .dxf)

**Q4. 프로그램이 느리게 실행돼요.**

**A4:** 다음 방법을 시도해보세요:

1. 검사 대상 폴더를 SSD 드라이브로 이동
2. 불필요한 프로그램 종료
3. 하위 폴더가 너무 많은 경우 범위 축소

### 7.2 오류 메시지 해결

**"폴더를 찾을 수 없습니다"**

- **원인:** 선택한 폴더가 삭제되었거나 이동됨
- **해결:** 폴더 경로 다시 선택

**"파일 접근 권한 오류"**

- **원인:** 파일 또는 폴더에 읽기 권한 없음
- **해결:** 관리자 권한으로 프로그램 실행

### 7.3 고객 지원

추가 지원이 필요한 경우 다음 채널로 문의해주세요:

- **이메일:** insung.lee@worksfree.co.kr
- **웹사이트:** <https://worksfree.com/support>
- **운영 시간:** 평일 09:00 - 18:00 (주말/공휴일 제외)

문의 시 다음 정보를 함께 제공해주시면 보다 신속한 지원이 가능합니다:

- 프로그램 버전 (바탕화면 바로가기 툴팁에서 확인)
  - 오류 메시지 스크린샷
-



---

라이선스 및 저작권

© 2025 WorksFree. All rights reserved.

본 소프트웨어 및 문서의 무단 복제, 배포, 수정을 금지합니다.

---